

深圳银澎云计算有限公司

应用产品接入接口规范

文档版本号：		文档编号：	
文档密级：		归属部门/项目：	
产品名：		子系统名：	
编写人：		编写日期：	

深圳银澎云计算有限公司

ShenZhen FastMeeting IT Co., Ltd.

修订记录

修订日期	修订版本号	修订人	修订描述
------	-------	-----	------

1.接口协议

接口采用https 协议，http标准方法POST、GET、PUT、DELETE。

返回数据采用JSON格式。

2.接口功能

2.1 获取企业直播房间列表

URL： /api/live/v1/room/queries

请求方法：GET

请求参数（header）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言，默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

请求参数（URLParam）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
id	String		可选	直播房间 ID
liveName	String		可选	直播名称
curPage	int		可选	当前页码，默认为 1
pageSize	int		可选	页面大小，默认为 15

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示消息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	JSON Object	列表分页信息

JSON 返回示例：

"resCode":1,

```
"resMessage": "success",
"data": {
  "rows": [{
    "inviteCode": 362879183,
    "liveRoom": {
      "id": 131,
      "liveName": "will 房间",
      "status": 1,
      "verifyMode": 0,
      "liveUri": "https://live.fsmeeting.com/XXXXXXXXXX",
      "confRoomId": 206094,
      "confRoomName": "will 房间"
    }
  }],
  "total": 1
}
```

2.2 创建直播房间

URL： /api/live/v1/room

请求方法： POST

请求参数（header）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言，默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

请求参数（URLParam）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
liveName	String	64	必选	直播房间 ID
startTime	String		必选	直播开始时间 格式: yyyy-MM-dd HH:ss:mm
endTime	String		必选	直播结束时间 格式: yyyy-MM-dd HH:ss:mm
verifyMode	int		必选	观看限制 0: 公开; 1: 邀请码
status	int		必选	状态 0: 关闭; 1: 开启
confRoomId	int		必选	会议室 ID
serviceId	int		必选	服务 ID

liveInfo	String	256	可选	直播介绍
anchorName	String	64	必选	主播名称
logoUrl	String		可选	logo 地址
coverUrl	String		可选	直播背景图地址

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示消息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	int	房间ID

2.3 删除直播房间

URL: /api/live/v1/room/{id}

请求方法: DELETE

请求参数 (header)

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言，默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示消息（根据language参数，选择语言返回消息）

2.4 更新直播房间基本信息

URL: /api/live/v1/room/{id}/update-basic

请求方法: PUT

请求参数 (header)

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言，默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

请求参数（URLParam）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
liveName	String	64	必选	直播房间名称
startTime	String		必选	直播开始时间 格式: yyyy-MM-dd HH:ss:mm
endTime	String		必选	直播结束时间 格式: yyyy-MM-dd HH:ss:mm
status	int		必选	房间状态，1：开启；0：关闭
liveInfo	String	256	可选	直播介绍
anchorName	String	64	必选	主播名称
logoUrl	String		可选	logo 地址
coverUrl	String		可选	直播背景图地址

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示消息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	JSON Object	更新之后的直播房间信息

JSON 返回示例：

```
"resCode":1,
"resMessage":"success",
"data":{
  "inviteCode":362879183,
  "liveRoom":{
    "id":131,
    "liveName":"will 直播房间",
    "status":1,
    "verifyMode":0,
    "companyId":91504,
    "liveUri":"https://live.fsmeeting.com/Xxxxxxxxxx",
    "anchorName":"will",
    "logoUrl":"https://static.livecdn.com/logo.png",
    "coverUrl":"https://static.livecdn.com/cover.png",
    "liveInfo":"这是一个直播间",
    "startTime":1516505700000,
```

```
        "endTime":1516592400000,
        "serviceId":2,
        "confRoomId":206094,
        "confRoomName":"will 直播房间"
        "depId":2,
        "depName":"will"
    }
}
```

2.5 更新直播房间验证模式

URL： /api/live/v1/room/{id}/update-verify-mode

请求方法：PUT

请求参数（header）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言，默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

请求参数（URLParam）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
verifyMode	String		必选	验证模式 0：公开 1：邀请码

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示消息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	JSON Object	更新之后的直播房间信息

JSON 返回示例：

```
"resCode":1,
"resMessage":"success",
"data":{
  "inviteCode":362879183,
  "liveRoom":{
    "id":131,
    "liveName":"will 直播房间",
    "status":1,
    "verifyMode":0,
```

```
    "companyId":91504,
    "liveUri":"https://live.fsmeeting.com/Xxxxxxxx",
    "anchorName":"will",
    "logoUrl":"https://static.livecdn.com/logo.png",
    "coverUrl":"https://static.livecdn.com/cover.png",
    "liveInfo":"这是一个直播间",
    "startTime":1516505700000,
    "endTime":1516592400000,
    "serviceId":2,
    "confRoomId":206094,
    "confRoomName":"will 直播房间"
    "depId":2,
    "depName":"will"
  }
}
```

2.6 更新直播房间绑定信息

URL： /api/live/v1/room/{id}/update-binding

请求方法：PUT

请求参数（header）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言，默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

请求参数（URLParam）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
confRoomId	int		必选	会议室 ID
serviceId	int		必选	服务 ID

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示消息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	JSON Object	更新之后的直播房间信息

JSON 返回示例：

```
"resCode":1,
```



```
"resMessage": "success",
"data": {
  "inviteCode": 362879183,
  "liveRoom": {
    "id": 131,
    "liveName": "will 直播房间",
    "status": 1,
    "verifyMode": 0,
    "companyId": 91504,
    "liveUri": "https://live.fsmeeting.com/Xxxxxxxxxx",
    "anchorName": "will",
    "logoUrl": "https://static.livedcn.com/logo.png",
    "coverUrl": "https://static.livedcn.com/cover.png",
    "liveInfo": "这是一个直播间",
    "startTime": 1516505700000,
    "endTime": 1516592400000,
    "serviceId": 2,
    "confRoomId": 206094,
    "confRoomName": "will 直播房间",
    "depId": 2,
    "depName": "will"
  }
}
```

2.7 获取直播房间信息

URL: /api/live/v1/room/{id}

请求方法: GET

请求参数 (header)

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言, 默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示信息 (根据language参数, 选择语言返回消息)

data	JSON Object	房间信息
------	-------------	------

JSON 返回示例:

```
"resCode":1,
"resMessage":"success",
"data":{
  "inviteCode":362879183,
  "liveRoom":{
    "id":131,
    "liveName":"will 直播房间",
    "status":1,
    "verifyMode":0,
    "companyId":91504,
    "liveUri":"https://live.fsmeeting.com/Xxxxxxxx",
    "anchorName":"will",
    "logoUrl":"https://static.livecdn.com/logo.png",
    "coverUrl":"https://static.livecdn.com/cover.png",
    "liveInfo":"这是一个直播间",
    "startTime":1516505700000,
    "endTime":1516592400000,
    "serviceId":2,
    "confRoomId":206094,
    "confRoomName":"will 直播房间"
    "depId":2,
    "depName":"will"
  }
}
```

2.8 在线直播房间列表

URL: /api/live/v1/room/online

请求方法: GET

请求参数 (header)

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言, 默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示信息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	JSON Object	在线房间列表信息

JSON 返回示例：

```
"resCode":1,
"resMessage":"success",
"data": [{
  "id":131,
  "liveName":"will 测试房间",
  "anchorName":"will",
  "logoUrl":"https://static.livecdn.com/logo.png",
  "coverUrl":"https://static.livecdn.com/cover.png",
  "status":1,
  "verifyMode":0,
  "companyId":91504,
  "liveUri":" https://live.fsmeeting.com/Xxxxxxxxxx",
  "confRoomId":206094,
  "confRoomName":"will 测试房间",
  "depId":2,
  "depName":"will"
}]
}
```

2.9 更新直播邀请码

URL： /api/live/v1/room/{id}/invite-code

请求方法：PUT

请求参数（header）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言，默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

response:

名称	类型	说明
----	----	----

resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示消息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	JSON Object	邀请码信息

JSON 返回示例：

```
"resCode":1,
"resMessage":"success",
"data":"742310477"
```

2.10 更新直播链接

URL： /api/live/v1/room/{id}/live-uri

请求方法：PUT

请求参数（header）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言，默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

response：

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示消息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	String	直播链接

JSON 返回示例：

```
"resCode":1,
"resMessage":"success",
"data":"https://live.fsmeeting.com/utlj0eg00"
```

2.11 判断企业是否拥有创建房间权限

URL： /api/live/v1/room/create-permission

请求方法：GET

请求参数（header）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言，默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示信息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	boolean	是否有创建权限

2.12 获取会议室列表信息

URL： /security/roomlookupservice/room-list

请求方法：GET

请求参数（header）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言，默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

请求参数（URLParam）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
roomName	String		可选	会议室名称
curPage	int		可选	当前页码，默认为 1
pageSize	int		可选	页面大小，默认为 15

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示信息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	JSON Object	直播房间信息

JSON 返回示例:

```
{
  "resCode": 1,
  "resMessage": "success",
  "totalCount":10,
  "roomList":{
    {
      "roomId":10001,
      "roomName":"test",
      "curUserCount":20,
      "maxUserCount":30
    },{
      "roomId":10002,
      "roomName":"test2",
      "curUserCount":20,
      "maxUserCount":30
    }
  }
}
```

2.13 获取会议室关联的直播房间信息

URL： /security/roomservice/{id}/bind-liveroom

请求方法： GET

请求参数 (header)

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言，默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示消息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	JSON Object	直播房间信息

JSON 返回示例:

```
"resCode":1,
"resMessage":"success",
"data":{
  "inviteCode":362879183,
  "liveRoom":{
    "id":131,
    "liveName":"will 直播房间",
    "anchorName":"will",
    "logoUrl":"https://static.livecdn.com/logo.png",
    "coverUrl":"https://static.livecdn.com/cover.png",
    "status":1,
    "verifyMode":0,
    "companyId":91504,
    "liveUri":"https://live.fsmeeting.com/XXXXXXXXXX",
    "liveInfo":"这是一个直播间",
    "startTime":1516505700000,
    "endTime":1516592400000,
    "serviceId":2,
    "confRoomId":206094,
    "confRoomName":"will 直播房间"
    "depId":2,
    "depName":"will"
  }
}
```

2.14 获取互动嘉宾链接

URL: /security/roomservice/{id}/grant-attend-url

请求方法: GET

请求参数 (header)

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言, 默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码

resMessage	String	提示信息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	String	是否绑定

2.15 获取当前企业直播产品库存列表

URL： /api/live/v1/stock/queries

请求方法：GET

请求参数（header）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言，默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

请求参数（URLParam）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
curPage	int		可选	当前页码，默认为 1
pageSize	int		可选	页面大小，默认为 15

response：

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示信息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	JSON Object	产品库存分页信息

JSON 返回示例：

```
"resCode":1,
"resMessage":"success",
"data":{
  "rows":[{
    "id":191,
    "orderNo":"1510629508195866",
    "point":1000,
    "productName":"直播-包年 1000 点",
    "roomCount":1,
    "serviceName":"基础版",
    "startTime":1510629538000,
    "endTime":1542165538000,
```



```

        "status":1,
        "timeLength":1,
        "timeUnit":"YEAR"
    },{
        "id":191,
        "orderNo":"1510629508195866",
        "point":1000,
        "productName":"直播-包年 1000 点",
        "roomCount":1,
        "serviceName":"基础版",
        "startTime":1510629538000,
        "endTime":1542165538000,
        "status":1,
        "timeLength":1,
        "timeUnit":"YEAR"
    }],
    "total":2
}

```

2.16 获取企业可用服务列表

URL: /api/live/v1/services/availables

请求方法: GET

请求参数 (header)

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言, 默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示信息 (根据language参数, 选择语言返回消息)
data	JSON Object	服务列表

JSON 返回示例:

```

    "resCode":1,
    "resMessage":"success",
    "data":[{

```

```
    "serviceId":1,
    "serviceName":"专业版"
  }, {
    "serviceId":2,
    "serviceName":"基础版"
  }
]
```

2.17 生效产品库存

URL: /api/live/v1/stock/{id}/take-effect

请求方法: PUT

请求参数 (header)

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍
Accept-Language	String	64	可选	选择语言, 默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)

请求参数 (URLParam)

参数	类型	长度	必选/可选	说明
startTime	String		必选	开始时间

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示信息 (根据language参数, 选择语言返回消息)

2.18 上传文件到阿里云OSS

URL: /api/live/v1/oss-upload

请求方法: POST

请求参数 (header)

参数	类型	长度	必选/可选	说明
Authorization	String	64	必选	bearer \${token} 统一认证服务器系统设计说明书中有详细介绍

Accept-Language	String	64	可选	选择语言，默认中文 zh-cn (zh-cn) (zh-tw) (en-us)
-----------------	--------	----	----	--

请求参数（URLParam）

参数	类型	长度	必选/可选	说明
file	MultipartFile		必选	上传文件
uploadType	String		必选	上传类型 COVER: 背景图 LOGO: 图标

response:

名称	类型	说明
resCode	int	返回代码
resMessage	String	提示消息（根据language参数，选择语言返回消息）
data	String	文件地址

3.接口返回码定义

返回码	返回信息	描述（可能原因）
1	success	业务处理成功
-1	系统错误	服务器业务处理失败